

بسمه تعالی

چیره دستی در ویندوز Xp

واحد فرهنگی هنری بسیج منجیل

تابستان 84

تهیه و تنظیم
مهندس آرش لطفی

از بین بردن رمز عبور ویندوز Xp

برای اینکه رمز عبور در ویندوز Xp را از بین ببرید ، وقتی صفحه Welcome آمد ، دوبار Ctrl+Alt+Del را فشار دهید و در جای log in name ، Administrator را تایپ کنید و جای Password را خالی بگذارید . حالا شما با اکانت ادمین داخل هستید و هر کاری که دلتان بخواهد می توانید انجام دهید . این یک ضعف ویندوز است که هنگام نصب ، اکانت ادمین را می سازد و اگر هنگام نصب ویندوز این جا را خالی بگذارید ، (که اکثراً همین کار را می کنند) باعث می شود که دیگران ، بدون اجازه و آن هم اکانت ادمین به کامپیوتر شما نفوذ کنند و هر کاری که دلشان می خواهد انجام دهند .

برداشتن برنامه های اضافی از Start up

بعضی مواقع برنامه های زیادی را روی سیستم خود نصب می کنید ، این برنامه ها با شروع ویندوز اجرا می شوند و سرعت بالا آمدن ویندوز را کم می کنند و مدت زمان زیادی طول می کشد تا ویندوز شروع به کار کند و هم این که میزان زیادی از RAM را استفاده می کنند و سرعت کامپیوتر را پایین می آورند . برای جلوگیری از شروع این برنامه ها همراه با شروع ویندوز ، مراحل زیر را اجرا کنید .

(۱) در منوی Start روی Run کلیک کنید .

(۲) Msconfig را وارد کنید و روی Ok کلیک کنید .

(۳) در بالا به Start up بروید و برنامه های اضافی را بردارید .

(۴) دقت کنید که آن هایی را که در موردشان اطلاعی ندارید ، دست نزنید . ممکن است آنها

برنامه های خود ویندوز باشد و با برداشتن آن ها ویندوز را از کار ببندازید .

(۵) یک بار log off یا Reset کنید .

جاسوس نخواستیم !

اگر دقت کرده باشید ویندوز Xp در قسمت My Recent Documents در منوی Start لیستی از جدیدترین فایل‌هایی را که مورد استفاده قرار گرفته اند را نشان می‌دهد . جهت غیرفعال کردن این سرویس که ممکن است منجر به لو رفتن شما شود به شکل زیر عمل کنید :

(۱) کلیک راست روی منوی Start و انتخاب Properties

(۲) انتخاب برگه Advanced → Customize

(۳) چک‌مارک کنار عبارت پایین صفحه را بردارید .

(۴) Ok را بزنید .

ساختن فایل بدون نام

برای ساختن فایل بدون نام روی آیکون آن کلیک راست کنید و Rename را انتخاب کنید و به جای اسم فایل کلید Alt و ۰۱۶۰ را وارد کنید . اکنون شما یک فایل بدون نام دارید .

عوض کردن مدت زمان انتخاب ویندوز و عوض کردن ویندوز پیش فرض

اگر شما از دو نسخه ویندوز استفاده می‌کنید شاید مدت زمان ۳۰ ثانیه برای رفتن به ویندوز Default مدت زمان بسیار زیادی باشد . برای عوض کردن و یا کاهش این زمان از منوی Control panel گزینه System را انتخاب کرده و سپس زبانه Advanced را انتخاب کرده و در قسمت Start up and recovery (قسمت تحتانی پنجره) بر روی دکمه Settings کلیک نمایید . در این حال پنجره ای ظاهر می‌شود . در قسمت Time to display list of operation system مدت زمان را انتخاب و تعیین نمایید .

کلیدهای میانبر

همه منوهای ویندوز ، کلیدهای میانبر دارند که از ترکیب کلید Alt با یکی از حروف موجود در نام آن منو ، ساخته شده است . در حالت عادی با زدن کلید Alt ، این حروف میانبر ، با یک زیر خط مشخص می شوند . به منظور نمایش دائمی این زیر خط ها ، با کلیک راست روی میز کار و انتخاب گزینه properties از منوی ظاهر شده ، به زبانه Appearance بروید . در ادامه دکمه Effects را کلیک کرده و علامت گزینه Hide underline letters for keyboard navigation until press the {Alt} key را بردارید .

کلیدهای میانبر ویندوز :

Win+ R (کلید ویندوز) : نشان دادن پنجره RUN

Win+ M : مخفی کردن (Minimize) پنجره های باز

Win+ shift+ M : برگرداندن پنجره های مخفی شده به حالت اول

F1 : نمایش Help ویندوز

F3 و یا Win+ F : نمایش پنجره جستجو و یا Find

Ctrl+ Win+ F : نمایش پنجره Find computer

Win+ E : نمایش پنجره Windows Explorer

Win+ Tab : عوض کردن پنجره فعال

Win+ D : نمایش پنجره Desktop و برگشت به حالت اول

Win+ Pause : نمایش صفحه System Properties

Alt+ Space : ظاهر شدن منوی نوار عنوان (کنترل پنجره ها از طریق صفحه کلید)

Tab : برای حرکت دادن نشانگر روی قسمت های مختلف صفحه نمایش

Shift+ Tab : اگر به اشتباه با زدن یک **Tab** اضافه از محل مورد نظر رد شدید با زدن این دو کلید می توانید دوباره برگردید .

Alt+ Enter : برای دیدن پنجره **Properties** هر فایل ، فولدر و یا آیکون

Alt+ F4 : بستن هر پنجره هم با ترکیب این دو کلید امکانپذیر است

کلیدهای میانبر جایگزین برای افراد چپ دست

چنانچه می دانید از **Ctrl+X** ، **Ctrl+C** ، **Ctrl+V** ، **Ctrl+Z** به ترتیب برای **Cut** ، **Copy** ، **Paste** و **Undo** استفاده می شود . این کلیدها برای حالتی انتخاب شده است که دست راست روی ماوس و دست چپ روی صفحه کلید باشد . برای اینکه همین کارها را با دست راست انجام دهید از میانبرهای زیر استفاده نمایید :

• **Shift+ Delete** : برای انجام عملیات **Cut**

• **Ctrl+ Insert** : برای انجام عملیات **Copy**

• **Shift+ insert** : برای انجام عملیات **Paste**

• **Alt+ backspace** : برای انجام عملیات **Undo**

توجه : اگر از میانبر **Shift+ del** در حالتی که در برنامه ای قرار ندارید استفاده کنید فایل انتخاب شده بدون انتقال به **Recycle bin** حذف می شود .

ایجاد میانبر صفحه کلید برای برنامه ها

برای این کار روی میانبر برنامه و یا فایل مورد نظر کلیک راست کرده و روی **Properties** کلیک کنید . حال به تب **Shortcut** رفته و در قسمت **Shortcut key** یک حرف به طور مثال **W** را تایپ کنید . بر روی **Ok** کلیک کنید ، حال با فشار دادن **Ctrl+ W** فایل مورد نظر اجرا می شود .

روش های انتخاب کل متن

در برنامه های ویرایشگر متن مانند WordPad می توانید به روش های زیر کل متن را انتخاب نمایید .

- نگه داشتن کلید Ctrl و کلیک کردن در سمت چپ متن
- قرار دادن علامت چشمک زن (Cursor) در ابتدای متن و فشار دادن کلیدهای

Ctrl+Shift+End

- فشار دادن کلید Ctrl+ A

میانبرهای عددی صفحه کلید

اگر قسمت راست صفحه کلید شما که دکمه های عددی است غالباً بدون استفاده می باشد ، می توانید از آنها به عنوان کلیدهای میانبر برای اجرای برنامه های مختلف استفاده کنید . برای این کار یک میانبر (Shortcut) از برنامه مورد نظر را روی میزکار (Desktop) قرار دهید و روی آن کلیک راست کرده و روی Properties کلیک کنید . به تب Shortcut بروید و در قسمت Shortcut key کلیک کنید و عدد مورد نظر را وارد کنید و سپس روی Ok کلیک کنید . حال با فشار دادن دکمه انتخاب شده می توانید برنامه مورد نظر را اجرا کنید .

توجه داشته باشید برای اینکه میانبر عمل کند باید چراغ Num lock روشن باشد . مورد دیگری که باید رعایت کنید عدم استفاده از کلید (+) است زیرا این کلید برای موارد دیگری استفاده می شود . برای اینکه کلید میانبر را حذف کنید در قسمت Shortcut key از تب Shortcut کلیک کنید و کلید Back space را فشار دهید و روی دکمه Ok کلیک کنید .

قفل شدن کامپیوتر

اگر شما برای نام کاربری خود یک کلمه عبور گذاشته باشید هر زمان که بخواهید می توانید با دو کلید L+(win key) کامپیوتر خود را قفل کنید .

صفحه کلید را به ماوس تبدیل کنید !

ابتدا وارد Control panel شوید سپس روی آیکون Accessibility options دابل کلیک کنید سپس از زبانه Mouse چکمارک Use mouse keys را انتخاب کنید برای افزایش سرعت حرکت نشانگر با ماوس در همین زبانه دکمه Settings را فشار دهید و دکمه های لغزان را به سمت راست حرکت دهید سپس دوبار کلید Ok را فشار دهید .

یک زنگ اخبار شخصی ایجاد کنید

از برنامه Task scheduler برای ایجاد زنگ اخبار شخصی استفاده کنید . برای این کار به منوی Start>All programs>Accessories>System tools رفته و روی میانبر Scheduled tasks کلیک کنید . در پنجره ظاهر شده بر روی آیکون Task (Add scheduled) کلیک نمایید . حال بر روی دکمه Next کلیک کرده و سپس بر روی دکمه Browse کلیک کنید . فایل صوتی مورد نظر خود را انتخاب نمایید . اکنون مراحل تنظیم تاریخ اجرای فایل صوتی را انجام دهید .

قفل کردن Taskbar

در ویندوز Xp ، Taskbar (که در پایین صفحه قرار دارد) قفل است و شما نمی توانید اندازه قسمت‌های مختلف آن را تغییر دهید . برای مثال اگر همیشه تعداد زیادی برنامه باز می کنید ، می توانید عرض منوی پایین صفحه را بیشتر کنید . همچنین اگر قسمت‌های دیگری نظیر نوار نشانی را به Taskbar اضافه کنید ممکن است علاقه داشته باشید که هرکدام از این نوارها در یک ردیف جداگانه باشند . برای تغییر Taskbar در ویندوز Xp بر روی آن

کلیک راست کنید و سپس بر روی Lock the taskbar کلیک کنید تا علامت کنار آن برداشته شود . مکان نما را بر روی لبه بالای Taskbar ببرید تا به صورت یک پیکان دوسر درآید و سپس کلیک را نگه دارید و مکان نما را به سمت بالا ببرید تا عرض آن ۲ برابر شود . پس از انجام تغییرات دلخواه بهتر است دوباره بر روی Lock the taskbar کلیک کنید تا اشتباهاً تنظیمات شما به هم نریزد .

اجرای سریع و راحت برنامه ها

در ویندوز می توانید برنامه های مورد علاقه خود را از طریق تایپ نام آنها در یک نوار آدرس (Address bar) اجرا کنید . با اضافه کردن نوار آدرس به Taskbar در پایین صفحه می توانید همه کارهایی را که در قسمت Run از منوی شروع انجام می دادید ، اجرا کنید . علاوه بر این تمام مسیرها و آدرسهای که در برنامه Internet explorer به آنها دسترسی پیدا می کردید (چه قسمتهای مختلف هارد و چه سایتهای اینترنتی) می توانید از این طریق ببینید . برای اضافه کردن نوار آدرس به Taskbar بر روی آن کلیک راست کنید و از قسمت Tool bars روی Address کلیک کنید تا در کنار آن یک علامت ظاهر شود . اگر به جای نوار آدرس فقط کلمه Address نوشته شده است ، آن را به سمت چپ بکشید تا قسمتی که در آن می توانید تایپ کنید هم نمایان شود .

نشان دادن پسوند فایلها

ویندوز متناسب با برنامه ای که برای اجرای یک فایل در نظر می گیرد آیکون مناسب با آن برنامه را برای فایل در نظر می گیرد . در این صورت هم پسوند فایل مورد نظر را نمایش نمی دهد . اگر ویندوز نداند که فایل را با چه نرم افزاری اجرا کند آیکون خود ویندوز را برای آن در نظر می گیرد و نیز پسوند آن را نمایش می دهد . حال اگر دو فایل با دو پسوند مختلف به وسیله یک برنامه در ویندوز باز شوند تشخیص این که فایل مورد نظر کدام یک

از این دو نوع است کمی مشکل است . برای این که پسوندهای همه فایلها نشان داده شوند ، My computer را باز کنید و در قسمت Folder options در منوی Tools ، به قسمت View بروید و علامت کنار Hide extensions for known file types را با کلیک کردن بر روی آن بردارید .

غیرفعال کردن پیغام ارسال خطا

به طور پیش فرض ویندوز Xp پس از بروز خطا در یکی از برنامه های مایکروسافت پیغامی را نمایش می دهد که قصد ارسال آن خطا به مایکروسافت را نشان می دهد . برای غیر فعال کردن این کار و همچنین پیغام نمایش داده شده (که گاهی اوقات بیشتر از خود خطا مشکل ساز است) بر روی My computer کلیک راست کرده و سپس Properties را انتخاب نمایید . وارد قسمت Advanced شوید و در پایین آن بر روی Error reporting کلیک کنید . برای غیرفعال کردن این پیغام Disable error reporting را انتخاب نمایید و سپس کلید Ok را دوبار فشار دهید .

تغییر حرف یک درایو

اگر مایل به تغییر حرف درایوها (پارتیشن های) خود هستید بر روی My computer کلیک راست کرده و Manage را انتخاب کنید سپس Disk management را انتخاب کنید . بر روی درایوی که می خواهید حرف آن را تغییر دهید کلیک راست کنید و Change drive letter and path را انتخاب نمایید . بر روی Edit کلیک کنید و حرف مورد نظر خود را برای درایو انتخاب کنید و سپس Ok را فشار دهید . یک پیغام مبنی بر این که این تغییر ممکن است باعث شود بعضی از برنامه ها به درستی کار نکنند ، نمایش داده خواهد شد . کلید Yes را فشار دهید تا حرف درایو به حرف مورد نظر شما

تغییر کند . البته اگر در این درایو برنامه ای نصب کرده باشید اجرای این برنامه به دلیل تغییر مسیر آن با مشکل رو به رو خواهد شد .

اولویت بندی برنامه ها در ویندوز

در ویندوز این امکان وجود دارد که برنامه ای که برای شما اهمیت بیشتری دارد با اولویت بیشتری اجرا شود . به این ترتیب شما با مشخص کردن ترتیب اهمیت برنامه برای اجرا و تخصیص منابع به آنها می توانید کارایی بهتر و مورد نظر خود را به دست آورید . برای این کار پس از نگه داشتن کلیدهای **Ctrl+Alt+Del** به قسمت **Processes** بروید . برنامه مورد نظر خود را پیدا کنید و روی آن کلیک راست کنید . در قسمت **Set priority** می توانید اولویت برنامه را از **Normal** به مقادیر کمتر یا بیشتر تغییر دهید . دقت کنید که اولویت بسیار بالا برای یک برنامه باعث بروز اشکال در برنامه های دیگر خواهد شد .

پاک کردن کامل فایلها

اگر می خواهید بعضی از فایل یا فولدرهایی که پاک می کنید مستقیماً به طور کامل حذف شوند و به **Recycle bin** منتقل نشوند . هنگامی که می خواهید آنها را پاک کنید کلید **Shift** را نگه دارید . در این صورت یک پیغام مبنی بر این که این فایل به صورت دائم حذف خواهد شد نمایش داده می شود و با فشردن کلید **Yes** آن فایل یا فولدر برای همیشه و بدون انتقال به **Recycle bin** حذف خواهد شد . اگر هم می خواهید همیشه این اتفاق بیفتد و نیازی به نگه داشتن کلید **shift** هم نباشد روی **Recycle bin** کلیک راست کنید و **Properties** را برگزینید ، حال **Do not move files to the recycle bin** را علامت بزنید تا هر موقع که فایلی را پاک می کند واقعاً پاک شود و به **Recycle bin** نیاید .

اجرای برنامه های قدیمی در Xp

گاهی اوقات اجرای برنامه هایی که در زمان ویندوزهای قبلی و سازگار با آنها نوشته شده است در ویندوز Xp با مشکل مواجه می شود . در Xp این امکان وجود دارد که مشخص کنید این برنامه سازگار با کدام ویندوز است تا به صورت مناسب تر اجرا شود . برای این کار بر روی برنامه مورد نظر خود کلیک راست کرده و **Properties** را انتخاب نمایید سپس به قسمت **Compatibility** بروید . در قسمت **Compatibility** در کنار **Run this program in compatibility mode for** علامت بزنیید و ویندوز مورد نظر خود را انتخاب کنید . همچنین می توانید برنامه را در حالت ۲۵۶ رنگ و یا اندازه ۶۴۰ در ۴۸۰ اجرا کنید .

فشرده سازی در Xp

اگر برای ذخیره کردن فایل های خود دچار کمبود فضا بر روی هارد شده اید می توانید بعضی از فولدر های موجود را فشرده کنید . در ویندوز Xp نیاز به نصب نرم افزاری برای این کار نیست بلکه خود Xp چنین کاری را انجام می دهد . کافی است روی فولدر مورد نظر خود کلیک راست کنید و روی **send to** بروید و **compressed (zipped) folder** را انتخاب کنید تا اطلاعات شما فشرده شوند . برای ایجاد یک فولدر فشرده جدید بر روی Desktop کلیک راست کرده و روی **New** بروید و **Compressed (zipped)** **folder** را انتخاب کنید تا یک فولدر فشرده ایجاد شود ، آن را باز کنید و فایل های مورد نیاز خود را درون آن بیاندازید .

Reset کردن رمز ویندوز Xp

شاید تا به حال این مشکل برایتان پیش آمده باشد که رمز عبور ویندوز Xp خود را فراموش کرده باشید . شاید حتی برای رفع این مشکل مجبور شده اید که ویندوز خود را عوض کنید .

در ویندوز Xp professional این امکان وجود دارد تا یک دیسک برای رفع این مشکل بسازید تا در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کردید با کمک آن بتوانید وارد ویندوز شوید . در Control panel روی User accounts دو بار کلیک کنید و سپس روی نام شناسه خود کلیک کنید . در قسمت Related tasks بر روی Prevent a forgotten password کلیک کنید. دستورالعمل های Forgotten password wizard را برای ساختن یک دیسک Reset کننده رمز عبور دنبال کنید .

غیر فعال کردن Dial-up خودکار

گاهی اوقات هنگامی که با ویندوز کار می کنید ناگهان پنجره Dial-up خود به خود باز می شود . دلیل این امر آن است که یک برنامه می خواهد به اینترنت متصل شود . با زیاد بودن مقدار برنامه ها و این که هر کدام از آنها می خواهند برای به روز شدن و یا کارهای دیگر به اینترنت متصل شوند ، این مسأله ممکن است در دسرساز باشد . بر روی My computer کلیک راست کنید و Manage را انتخاب نمایید . در پنجره ای که باز می شود Services and applications و سپس Services را انتخاب نمایید . در پنجره ای که باز شده Remote access auto connection manager را بیابید و بر روی آن دوبار کلیک کنید . در قسمت Start up از میان انتخاب های موجود Disable را انتخاب نمایید .

محدود کردن دسترسی به کل یک درایو

در ویندوز همان طور که می توان برای یک دایرکتوری و یا فایل خاص اجازه های مختلف دسترسی تعیین کرد (به شرطی که درایو NTFS باشد) می توان برای کل یک درایو هم چنین کاری را انجام داد . برای این کار در Control panel و در بخش Administrative tools برنامه Computer management را اجرا کنید و در

قسمت Storage روی Drives logical کلیک کنید . در قسمت سمت راست پنجره فهرست درایوها نشان داده می شود . بر روی هر کدام که NTFS هستند اگر کلیک راست کنید و Properties را انتخاب نمایید یک بخش Security وجود دارد . در این بخش می توانید برای کاربران و گروه های مختلف اجازه های دسترسی مختلفی (خواندن ، نوشتن و...) تعریف کنید .

دیدن فایل های مخفی

برای دیدن فایلها و دایرکتوری های مخفی در ویندوز در منوی Tools گزینه Folder options را انتخاب کنید . در قسمت View و در بخش Files and folders به جای Show hidden files and folders گزینه Do not show hidden files and folders را انتخاب کنید و کلید Ok را فشار دهید . برای مخفی کردن یک فایل و یا دایرکتوری هم روی آن کلیک راست کنید و Properties را انتخاب نمایید . در بخش پایین (Attributes) با علامت زدن در کنار Hidden و فشردن کلید Ok می توان فایل را مخفی کرد فایل های مخفی در صورت نمایش کم رنگتر نشان داده می شوند .

ترفندهای رجیستری

حذف علامت Shortcut

اگر می خواهید از یک برنامه Shortcut درست کنید تا از جای دیگری در ویندوز آن برنامه را اجرا کنید بر روی آن کلیک راست کنید و Create shortcut را انتخاب نمایید .
 آیکون Shortcut ساخته شده شبیه به آیکون برنامه و یا فایل اصلی است با این تفاوت که یک علامت کوچک شبیه به پیکان در کنار آن وجود دارد اگر می خواهید این علامت در Shortcut هایی که درست می کنید ظاهر نشود . در منوی Run برنامه Regedit را اجرا کنید و سپس به مسیر زیر بروید :

HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile

مقدار Is shortcut را پاک کنید (بر روی آن کلیک راست کرده و Delete را انتخاب نمایید.) ویندوز خود را Restart کنید تا دیگر در کنار Shortcut هایی که می سازید علامت اضافی نبینید .

خاموش کردن بوق کامپیوتر

گاهی اوقات در اثر بروز یک خطا و یا به دلایل دیگر یک صدای بوق کوتاه از درون کامپیوتر (و نه بلندگوها) شنیده می شود . این صدا از بلندگوی کوچک درونی کامپیوتر پخش می شود اگر می خواهید این صدا را قطع کنید در منوی Run برنامه Regedit را اجرا کنید و به مسیر زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\control panel\sound

بر روی مقدار Beep دوبار کلیک کنید و مقدار آن را از Yes به No تغییر دهید و کلید Ok را بزنید . به این ترتیب از شر بوقهای کوتاه کامپیوتر راحت می شوید .

حذف کلیک راست بر روی Taskbar

گاهی اوقات کلیک راست کردن بر روی پنجره های مختلف موجود در Taskbar پایین ویندوز هم می تواند باعث دردهای از جمله بسته شدن ناخواسته یک پنجره شود . برای جلوگیری از چنین اتفاق ناخواسته ای می توانید در منوی Run برنامه Regedit را اجرا کنید و به مسیر زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer

روی قسمت سمت راست کلیک راست کنید و یک مقدار Dword جدید به نام Context menu no tray بسازید و مقدار آن را به یک تغییر دهید . کامپیوتر را مجدداً راه اندازی کنید تا تغییرات مورد نظر اعمال شوند .

حذف کلیک راست از روی دسک تاپ

اگر مایل هستید که کلیک راست را بر روی Desktop حذف کنید می توانید در منوی Run برنامه Regedit را اجرا کنید و به منوی زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer

روی قسمت سمت راست کلیک راست کنید و از قسمت New بر روی Dword کلیک کنید تا یک مقدار Dword جدید ساخته شود . نام آن را No view content menu بگذارید . بر روی آن ۲ بار کلیک کنید و مقدارش را به یک تغییر دهید . برنامه را ببندید و کامپیوتر را دوباره راه اندازی کنید تا تغییرات اعمال شوند .

چگونه Shared documents را در Windows Xp غیر فعال کنیم؟

به منوی start بروید ، سپس Run را اجرا کنید و بعد از آن بنویسید : Regedit و Enter را فشار دهید . حال به قسمت زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\windows\current
version\explorer\My computer\namespace\delegate folders

حالا {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} را حذف کنید.

پیغام (دلخواه) قبل از ورود به Windows Xp

آیا دوست دارید قبل از ورود به ویندوز یک پیغام به کاربر بدهید. مانند همیشه ابتدا وارد رجیستری شوید و مسیر زیر را طی کنید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windowsNT\current
version\winlogon

حالا در قسمت راست رجیستری فایل‌های مختلفی را با رنگ های قرمز و آبی می بینید . نام یکی از این فایلها legalnoticecaption می باشد آن را باز کنید و عنوان پیغام خود را در آن بنویسید و سپس دکمه Ok را بزنید . توجه داشته باشید که بعد از انجام هر تغییر کلید F5 را فشار دهید . اکنون کامپیوتر خود را Restart کنید و نتیجه کار خود را ببینید .

حذف منوی Send to از راست کلیک ها و یا اضافه کردن گزینه ای به آن

در راست کلیک ها منویی با نام send to وجود دارد که می توان با کمک گزینه های داخل این منو فایلها ، برنامه ها و پوشه ها را به درایو A و My computer و غیره منتقل کرد که در واقع همان عملیات کپی کردن را انجام می دهد . بدین منظور جهت حذف این منو وارد مسیر اول شوید بر روی دستور Default دوبار کلیک کنید . با ظاهر شدن پنجره

مربوطه ، یک خط تیره به ابتدای کد کلاس Send to اضافه کنید و دکمه تأیید را فشار دهید . با تأیید این مقدار ، منوی Send to از کلیه راست کلیک ها حذف می شود .

مسیر:

HKEY_CLASSES_ROOT\allfilesystemobjects\shellex\contextmenu
handlers\send to

دستور: Default

توجه:

برای این که بتوان یک گزینه جدید به این منو اضافه کرد (به عنوان مثال پارتیشن D) وارد پوشه Send to در درایوی که ویندوز در آن نصب شده رفته و پی از وارد شدن به پوشه User مربوطه Shortcut مربوط به پارتیشن D را در این قسمت قرار دهید . توجه داشته باشید که پوشه Send to در پوشه Documents and settings مخفی می باشد .

راه کارهای سریع سازی ویندوز Xp

برنامه رجیستری را اجرا کنید سپس کلیدهای زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\control panel\desktop

سپس در پنجره سمت راست عبارت Autoendtasks را پیدا کنید و روی آن دابل کلیک کنید . در کادر محاوره ای جدید ، Value data ، روی صفر (به طور پیش فرض) است ، آن را پاک کنید و به جای آن عدد یک را قرار دهید .

آیا می خواهید اسمتان در کنار ساعت ویندوز نمایان شود؟

بدین منظور وارد Registry editor شوید و آن را باز کنید و به آدرس:

HKEY_CURRENT_USER\control panel\international

رفته و در قسمت سمت راست دو متغیر تحت نام های S2359 ، S1159 وجود دارد که هر دو آنها از نوع String می باشند . متغیر S2359 برای ساعت قبل از ظهر (AM) و متغیر S1159 برای ساعت بعد از ظهر (PM) به کار می رود . بر روی متغیر مورد نظر دوبار کلیک کنید و کلمه مورد نظرتان را تایپ کنید (باید حداکثر ۸ حرف باشد) در ضمن تغییرات شما اعمال خواهد شد پس دقت کنید و یا یک نسخه پشتیبان تهیه کنید .

حذف پیشوند Shortcut to

بدین منظور Registry editor را باز کرده و این مسیر را دنبال کنید :

HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\windows\current
version\explorer

سپس در قسمت سمت راست متغیر link را پیدا کنید و بر روی آن دوبار کلیک نمایید . حال مقدار این متغیر را به چهار زوج صفر (یعنی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰) تغییر دهید .

غیر فعال کردن دکمه سمت راست ماوس

بدین منظور Registry editor را باز کرده و به آدرس زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\windows\current
version\policies\explorer

سپس در فضای خالی در قسمت سمت راست دکمه سمت راست ماوس را زده و از منوی New گزینه Binary value را انتخاب نمایید و نام آن را به Noviewcontextmenu

تغییر دهید. به این متغییر مقدار ۰۱ ۰۰ ۰۰ ۰۰ بدهید تا دکمه سمت راست ماوس شما غیر فعال شده و در واقع از کار بیفتد .

تغییر رنگ صفحه ورود به ویندوز Xp

بعضی ها ممکن است از رنگ پشت صفحه ورود به ویندوز Xp خوششان نیاید . از آنجایی که در کامپیوتر کار نشد ندارد! اگر مایل باشید این رنگ را هم می توانید تغییر دهید . (البته رنگ پس زمینه به شرطی قابل دیدن است که یک تصویر برای صفحه ورود تعیین نکرده باشید) برای تغییر این رنگ در منوی Run برنامه Regedit را اجرا کنید و به مسیر زیر بروید :

HKEY_USERS\default\control panel\colors

بهتر است قبل از هر تغییری از این قسمت یک نسخه پشتیبان تهیه کنید . سپس در قسمت سمت راست Background را پیدا و دوبار بر روی آن کلیک کنید . مقدار آن به صورت سه عدد مجزاست که بین آنها فاصله است . این سه عدد مقادیر R ، G و B ، رنگ پس زمینه هستند که می توانید آنها را به دلخواه تغییر دهید .

منابع :

کتاب ترفندهای کامپیوتر

مؤلف : حمید آل احمد

انتشارات : ناقوس

کتاب ترفندهای ویندوز

مؤلف : علی رضائیان

ضمیمه های هفتگی روزنامه جام جم (کلیک)